

Configurar ntp

El NTP es un servicio que si bien en muchas máquinas no es imprescindible, si que es conveniente que en una red, todas las máquinas usen la misma base de tiempo y esté bien sincronizada. No sólo es imprescindible en clusters, también para la revisión de logs, y saber lo que está pasando en nuestra red, es muy conveniente tener la misma hora en todas.

Instalamos y configuramos el servicio NTP

```
apt-get -y install ntp  
apt-get -y install ntpdate  
service ntp restart  
systemctl enable ntp
```

Ahora configuramos la zona horaria

Esto podemos realizarlo de dos formas:

```
cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Madrid /etc/localtime
```

O bien con el comando

```
dpkg-reconfigure tzdata
```

Ahora podemos editar el fichero /etc/ntp.conf, para comprobar la configuración

```
nano /etc/ntp.conf
```

El fichero tiene el siguiente contenido. La parte #server ntp.your-provider.example es en la que añadimos a la configuración en nuestro caso dos servidores hora.roa.es y hora.rediris.es Los pools, (# pool: <<http://www.pool.ntp.org/join.html>>) los podemos modificar a nuestra voluntad, bien con servidores o con pools de NTP

```
# /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help  
  
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift  
  
# Enable this if you want statistics to be logged.  
#statsdir /var/log/ntpstats/  
  
statistics loopstats peerstats clockstats
```

```
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable

# You do need to talk to an NTP server or two (or three).
#server ntp.your-provider.example
#####
## Agregamos nuestros servidores NTP Por lo general es recomendable usar los de RedIris
## hora.roa.es y hora.rediris.es
#####
server hora.roa.es
server hora.rediris.es

# pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers. Your server will
# pick a different set every time it starts up. Please consider joining the
# pool: <http://www.pool.ntp.org/join.html>
pool 0.debian.pool.ntp.org iburst
pool 1.debian.pool.ntp.org iburst
pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
pool 3.debian.pool.ntp.org iburst

# Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accept.html for
# details. The web page <http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestrictions>
# might also be helpful.
#
# Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
# that might be intended to block requests from certain clients could also end
# up blocking replies from your own upstream servers.

# By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited
restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1
```

Iniciamos el servicio NTP

```
service ntp restart
```

Y configuramos el servicio para que se inicie al arrancar la máquina

```
systemctl enable ntp
```

Verificar la sincronización del servidor

Para verificar si tras el reinicio del proceso ntp nuestro servidor NTP está sincronizando su hora local con el pool de servidores NTP de Internet, ejecutaremos el siguiente comando:

```
ntpq -p
```

Nos dará un resultado parecido a este:

remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
0.ubuntu.pool.n .POOL.		16	p	-	64	0	0.000	0.000	0.000
1.ubuntu.pool.n .POOL.		16	p	-	64	0	0.000	0.000	0.000
2.ubuntu.pool.n .POOL.		16	p	-	64	0	0.000	0.000	0.000
3.ubuntu.pool.n .POOL.		16	p	-	64	0	0.000	0.000	0.000
ntp.ubuntu.com .POOL.		16	p	-	64	0	0.000	0.000	0.000
hora.roa.es .INIT.		16	u	-	64	0	0.000	0.000	0.000
hora.rediris.es .INIT.		16	u	-	64	0	0.000	0.000	0.000

Las columnas indican lo siguiente:

- remote - Indica los servidores de ntp definidos en el fichero ntp.conf. '*' indica que es el servidor actual y el mejor origen de sincronización
- '+' indica que son servidores disponibles de NTP. Los orígenes con '-' son considerados como no usables.
- refid - La dirección IP del servidor NTP del cual se obtiene la hora.
- st - Stratum
- t - Tipo. 'u' para unicast. Existen otros valores como por ejemplo local, multicast, broadcast...
- when - Tiempo transcurrido (en segundos) desde el último contacto con el servidor NTP.
- poll - Frecuencia de sondeo con el servidor en segundos.
- reach - Un valor en octal que indica cuando hay algún tipo de error en la comunicación con el servidor. El valor 377 indica 100% de éxitos.
- delay - El 'round trip' entre nuestro servidor y el servidor remoto.
- offset - La diferencia de tiempo entre nuestro equipo local y el equipo remoto en milisegundos.
- jitter - La media de tiempos en milisegundos entre dos muestras.

Problemas con el servicio NTP

A veces hay problemas con el inicio del servicio NTP por ejemplo ene Ubuntu 18.04 LTS. Está habilitado, pero inactivo, así que hay que iniciararlo manualmente después de cada reinicio.

systemctl status ntp.service
● ntp.service - Network Time Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntp.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:ntpd(8)

La razón está en un conflicto con el servicio systemd-timesyncd.service, que es parte de systemd. Después de deshabilitarlo, ntp.service arrancará sin problemas.

```
systemctl show ntp.service | grep Conflicts
Conflicts=shutdown.target systemd-timesyncd.service
```

```
systemctl status systemd-timesyncd.service
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2019-07-12 05:17:21 UTC; 18min ago
```

Para desabilitarlo bastará con ejecutar

```
systemctl disable systemd-timesyncd.service
```

Revision #1

Created 12 May 2022 16:47:55 by Admin

Updated 23 May 2022 19:26:54 by Admin