

Configurar Correo en Mozilla Thunderbird

Configurar Correo en Mozilla Thunderbird

Las indicaciones proporcionadas en esta sección han sido verificadas en Mozilla Thunderbird 31.4.0. Puede que estas no funcionen con versiones anteriores o posteriores de Mozilla Thunderbird.

Para instalar Mozilla Thunderbird:

1. Abra Mozilla Thunderbird.
2. Haga clic en **Correo electrónico** bajo el encabezado **Crear una nueva cuenta**.
3. Haga clic en el botón **Omitir y usar mi correo electrónico existente**.
4. Especifique lo siguiente:
 - Su nombre, tal y como desea que aparezca en los mensajes que envíe.
 - Su dirección de email y la contraseña

Configuración de cuenta de correo



Su nombre:

Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

☒ Recordar contraseña

[Obtener una nueva cuenta](#)

[Continuar](#)

[Cancelar](#)

- Haga clic en **Continuar**.
- Si Thunderbird no puede encontrar la configuración automáticamente, especifique lo siguiente:
- Tipo de cuenta. Si desea conservar copias de los mensajes en el servidor, seleccione la opción **IMAP**. Si no desea conservar ningún mensaje en el servidor, seleccione la opción **POP3**. Si selecciona IMAP, también podrá entrenar al filtro antispam SpamAssassin basándose en los mensajes recibidos, siempre que SpamAssassin esté habilitado en el servidor.

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

☒ Recordar contraseña

⚠ Thunderbird no ha podido encontrar la configuración de su cuenta de correo electrónico.

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante: IMAP	imap-mail.outlook.com	993	SSL/TLS	Contraseña normal
Saliente: SMTP	smtp-mail.outlook.com	587	STARTTLS	Contraseña normal

Nombre de usuario: Entrante: Saliente:

1. Haga clic en **Hecho**.

Si desea configurar una cuenta de correo manualmente, use las siguientes combinaciones típicas de opciones de seguridad de conexión y método de autenticación. Si las opciones no funcionan en su caso, solicite la combinación correcta a su proveedor de hosting.

En Linux, SMTP, IMAP, POP3:

- **SSL/TLS:** STARTTLS
- **Autenticación:** contraseña cifrada

En Windows, IMAP:

- **SSL/TLS:** Ninguno
- **Autenticación:** contraseña cifrada

En Windows, SMTP, POP3:

- **SSL/TLS:** Ninguno
- **Autenticación:** contraseña normal

Otros parámetros que puede necesitar cuando configure su cuenta manualmente:

- Puerto POP3: 110
- Puerto IMAP: 143
- Puerto SMTP: 25
- **Nombre de usuario.** Su dirección de email completa. Por ejemplo:
johndoe@example.com.
- **Dirección del servidor entrante** (POP3/IMAP). Indique la dirección de Internet de su sitio web. Ejemplo: *example.com*
- **Dirección del servidor saliente.** Indique la dirección de Internet de su sitio web.
Ejemplo: *example.com*

Revision #2

Created 18 May 2022 06:04:04 by Admin

Updated 18 May 2022 06:05:38 by Admin